

Microsoft Windows Vista の電源オプションとタッチパッドの設定

ネットワーク切替ソフトの導入 の 続き

1. 電源オプションの設定

(0) 準備

作業の邪魔になるので、すべてのウィンドウを閉じる。

(1) コントロールパネルを開く

(2) 電源オプションの選択

「システムとメンテナンス」 →
「電源オプション」の順で項目をクリックする。

(3) 電源プランの選択

右側フレームに「省電力」が選択されていることを確認する。

右側フレームの「省電力」の下の「プラン設定の変更」という文字をクリックする。

(4) プラン設定の編集

「次のプランの設定の変更: 省電力」と表示されていることを確認する。

「電源に接続」の「コンピュータをスリープ状態にする:」という項目を「なし」に変更する。
(「電源に接続」の「ディスプレイの電源を切る:」という項目が自動的に「5時間」に変更される。)

「変更の保存」ボタンをクリックする。

(5) 電源ボタンとカバーの設定

左側フレームの「電源ボタンの動作の選択」という文字をクリックする。

「バッテリー駆動」と「電源に接続」の両方で、
「電源ボタンを押したときの動作:」 「シャットダウン」

「カバーを閉じたときの動作:」 「何もしない」
と変更する。

「変更の保存」ボタンをクリックする。

(6) 設定終了

「電源オプション」ウィンドウを閉じる。

2. タッチパッドの設定の変更

(1) コントロールパネルを開く

(2) マウスの選択

「ハードウェアとサウンド」→
「マウス」の順で項目をクリックする。

「マウスのプロパティ」ウィンドウが新規に開く。

(3) デバイス設定の開始

「デバイス設定」タブを選択し、
「設定(S)」ボタンをクリックする。

「デバイス設定: Synaptics TouchPad V6.2」ウィンドウが新規に開く。

(4) タップ機能の停止

左側フレームで「タップ」という文字をクリックしてから、
右側フレームで「タップ機能を使用する(E)」のチェックマークを外す。

(5) バーチャルスクロール機能の停止の確認

左側フレームで「バーチャルスクロール」という文字をクリックしてから、
右側フレームで「垂直スクロールを使用する(V)」と「水平スクロールを使用する(H)」の
チェックマークが外れていることを確認する。

(6) デバイス設定の終了

「OK」ボタンをクリックする。

「デバイス設定: Synaptics TouchPad V6.2」ウィンドウが閉じる。

(7) 後片付け

「マウスのプロパティ」ウィンドウも「OK」ボタンをクリックして閉じる。

「ハードウェアとサウンド」ウィンドウを閉じる。

データ実行防止 (DEP) 機能の設定へ続く